

目录

目录	1
概述	2
创建用户组	2
操作步骤	2
后续步骤	2
为用户组添加IAM子用户	2
限制说明	2
方式一：在用户页面添加IAM子用户到用户组	2
方式二：在用户组页面添加IAM子用户到用户组	2
为用户组移除IAM子用户	2
方式一：在用户页面将IAM子用户从用户组移除	2
方式二：在用户组页面IAM子用户从用户组中移除	2
删除用户组	3
背景信息	3
操作步骤	3
为用户组授权	3
方式一：在用户页面为IAM子用户授权	3
方式二：在授权页面为用户组授权	3
方式三：在策略页面为用户组授权	3
查看用户组权限	3
操作步骤	3

概述

用户组是IAM的一种实体身份类型，用户组可以对职责相同的IAM用户进行分类并授权，从而更好的管理用户及其权限。

- 在IAM用户职责发生变化时，只需将其移动到相应职责的用户组下，不会对其他IAM用户产生影响。
- 当用户组的权限发生变化时，只需修改用户组的权限策略，即可应用到所有IAM用户。

创建用户组

如果您的一个金山云账号下有多个IAM子用户，通过创建用户组，可以对职责相同的子用户进行分类并授权，从而更方便管理子用户及其权限。

操作步骤

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **用户组**，进入到用户组管理页面。
3. 单击**新建群组**按钮，进入**创建用户组**页面。
4. 在**新建用户**页面填写群组名称和备注。
5. 单击**确定**，完成用户组创建。

后续步骤

可以为用户组添加一个或多个权限策略，使加入到用户组的IAM子用户具有资源的访问能力。

为用户组添加IAM子用户

当IAM子用户添加到用户组后，IAM子用户将拥有该用户组的所有权限。

限制说明

一个子用户最多可以添加到10个用户组。

方式一：在用户页面添加IAM子用户到用户组

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **子用户**，进入到子用户管理页面。
3. 在用户页面，单击目标IAM子用户操作列的**更多** > **添加到用户组**。
4. 在**添加组成员**面板，会自动填入IAM子用户，请选择该IAM子用户需要加入的用户组。
5. 单击**确定**，完成添加。

方式二：在用户组页面添加IAM子用户到用户组

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **用户组**，进入到用户组管理页面。
3. 在**用户组**页面，单击目标用户组操作列的**添加用户**。
4. 在**添加组成员**面板，用户组会自动填入，选择需要加入该用户组的IAM子用户。
5. 单击**确定**，完成添加。

为用户组移除IAM子用户

当某个IAM用户不再属于用户组时，您需要将该IAM用户从用户组中移除。

方式一：在用户页面将IAM子用户从用户组移除

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **子用户**，进入到用户组管理页面。
3. 在用户页面，单击目标IAM子用户名称。
4. 在**用户详情**页面，单击**加入的组**页签。
5. 找到目标用户组，单击操作列的**解除**按钮。
6. 确认解除弹窗中单击**确定**，完成解除。

方式二：在用户组页面IAM子用户从用户组中移除

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **用户组**，进入到用户组管理页面。
3. 在**用户组**页面，单击目标**用户组**名称。
4. 在**组成员管理**页签，单击目标IAM子用户操作列的**移出用户组**。
5. 在确认移出弹窗中单击**确定**，完成解除。

删除用户组

当您不再需要某个用户组时，可以删除该用户组。

背景信息

删除用户组会移除用户组中的所有IAM子用户及用户组的所有权限。

操作步骤

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **用户组**，进入到用户组管理页面。
3. 在**用户组**页面，单击目标用户组操作列的**删除**。
4. 在确认删除弹窗中，单击**确定**完成删除。

为用户组授权

为用户组授权后，用户组中的所有IAM子用户将拥有该用户组的所有权限。

方式一：在用户页面为IAM子用户授权

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **用户组**，进入到用户组管理页面。
3. 在**用户组**页面，单击目标用户组操作列的**添加权限**。
4. 在添加权限面板，为用户组添加权限。
5. 单击**确定**，完成权限添加。

方式二：在授权页面为用户组授权

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**权限管理** > **授权**。
3. 在**授权列表**页面，单击**新建授权**按钮。
4. 在**新建授权**面板，选择要授权的用户组和授权的策略。
5. 单击**确定**，完成权限添加。

方式三：在策略页面为用户组授权

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**权限管理** > **授策略**。
3. 在**策略列表**页面，找到要授权的目标策略，单击操作列的**关联对象**按钮。
4. 在**关联对象**面板，选择要授权的用户组。
5. 单击**确定**，完成权限添加。

查看用户组权限

本文为您介绍如何查看用户组的权限。

操作步骤

1. 登录[访问控制控制台](#)。
2. 选择**人员管理** > **用户组**，进入到用户组管理页面。
3. 在**用户组**页面，单击目标用户组*名称。
4. 在**关联策略**页签中，查看用户组的权限。